Guia de Configuração de Variáveis de Ambiente para Connection Strings

Este guia mostra como configurar variáveis de ambiente no Windows, Linux e macOS para armazenar as connection strings de bancos de dados sem expor senhas no código fonte. Utilizaremos as variáveis AZURE_SQL_CONNECTION_STRING (para Azure SQL Database) e SQL_CONNECTION_STRING (para SQL Server Local/Express).

1■■ Windows — Prompt de Comando (CMD)

Definir variável de forma permanente:

setx AZURE_SQL_CONNECTION_STRING

"Server=tcp:seu-servidor.database.windows.net,1433;Initial Catalog=sua-base;User ID=sqladmin;Password=S3nh@Forte;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;"

setx SQL_CONNECTION_STRING

"Server=(localdb)\MSSQLLocalDB;Database=POOII_Lab;Integrated Security=true;"

2■■ Windows — PowerShell

Definir variável de forma permanente:

\$env:AZURE_SQL_CONNECTION_STRING =

"Server=tcp:seu-servidor.database.windows.net,1433;Initial Catalog=sua-base;User ID=sqladmin;Password=S3nh@Forte;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;"

[System.Environment]::SetEnvironmentVariable("AZURE_SQL_CONNECTION_STRING", \$env:AZURE_SQL_CONNECTION_STRING, "User")

\$env:SQL_CONNECTION_STRING =

"Server=(localdb)\MSSQLLocalDB;Database=POOII_Lab;Integrated Security=true;" [System.Environment]::SetEnvironmentVariable("SQL_CONNECTION_STRING", \$env:SQL_CONNECTION_STRING, "User")

3■■ Windows — Interface Gráfica

- 1. Clique com botão direito em Este PC → Propriedades.
- Vá em Configurações avançadas do sistema → Variáveis de Ambiente.
- 3. Em Variáveis de usuário, clique em Novo e adicione:
- Nome da variável: AZURE_SQL_CONNECTION_STRING
- Valor: sua connection string
- 4. Repita o processo para SQL_CONNECTION_STRING.
- 5. Clique em OK e reinicie o terminal.

4■■ Linux / macOS

Temporário (só na sessão atual):

export AZURE_SQL_CONNECTION_STRING="Server=tcp:seu-servidor.database.windows.net,14 33;Initial Catalog=sua-base;User

ID=sqladmin;Password=S3nh@Forte;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;"

export SQL_CONNECTION_STRING="Server=localhost;Database=POOII_Lab;User

Id=sa;Password=S3nh@Local;"

Permanente (todas as sessões):

Edite o arquivo ~/.bashrc ou ~/.zshrc e adicione:

export AZURE_SQL_CONNECTION_STRING="Server=tcp:seu-servidor.database.windows.net,14 33;Initial Catalog=sua-base;User

ID = sqladmin; Password = S3nh@Forte; Encrypt = True; TrustServerCertificate = False; Connection Timeout = 30; "

 $export \ SQL_CONNECTION_STRING="Server=(localdb)\ \ MSSQLLocalDB; Database=POOII_Lab; Integrated \ Security=true;"$

Depois rode: source ~/.bashrc

■ Agora sua aplicação em C# pode ler as connection strings diretamente das variáveis de ambiente, evitando expor senhas no código ou no App.config.